

Att hitta MapInfo Professionals inställningar

När man installerar MapInfo Professional sker installationen i två steg. Först installeras programmet med allmänna programinställningar, och när man startar programmet första gången installeras användarinställningarna. Här beskrivs de viktigaste inställningarna och var de normalt ligger. Beskrivningen är skriven för MapInfo Professional 10.0.

De kataloger och registerfiler som beskrivs är inte alltid synliga för användaren. Detta kan ha att göra med begränsningar som är definierade av IT-avdelningen, men också inställningarna i Utforskaren. I Windows XP gör man såhär för att visa dessa kataloger och filer i Utforskaren: Gå till meny Verktyg > Mappalternativ. Under fliken Visning finns en inställning "Dolda filer och mappar", ange här "Visa dolda filer och mappar" för att se dessa resurser. (Motsvarande inställningar finns i andra Windows-versioner.)

Allmänna programinställningar

Projektioner, adressförkortningar och vissa andra inställningar sparas i programkatalogen. På svensk Windows är den normala katalogen:

```
C:\Program\MapInfo\Professional
```

I programkatalogen ligger bland annat följande filer:

Mapinfow.prj - definierar projektioner

Mapinfow.abb - adressförkortningar för geokodningen

startup.wor - program att köra och/eller arbetsytor att öppna vid programstart

Dessa filer kan redigeras av användaren (exempelvis med Anteckningar/Notepad) och ändringarna kommer att gälla nästa gång programmet startas. I det fallet programmet är installerat i en gemensam programkatalog (serverinstallation eller Citrix / Microsoft Terminal Service) kommer alltså dessa programinställningar att bli desamma för alla användare.

Registernycklar

Många programinställningar sparas också i Windows-registret. (Man ska naturligtvis inte göra ändringar i registret om man inte vet exakt vad man gör, och då alltid ta en backup på registret först.) MapInfos inställningar finns främst i följande registerkataloger:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mapinfo\Mapinfo\Professional
```

I denna registerkatalogen (som gäller maskinen) sparas bland annat uppgifter om licensnummer och licenstyp.

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mapinfo\Mapinfo\Professional
```

I denna andra registerkatalog (som gäller aktuell användare) registreras bland annat alla de MapBasic-verktyg som man kan aktivera under menyn Verktyg > Verktygshanteraren.



Användarinställningar

När en användare kör MapInfo Professional för första gången skapas ett antal filer med användarinställningar genom att en installationsfil körs som normalt ligger i katalogen:
C:\Program\MapInfo\Professional\AddUser

Under menyn Alternativ > Användarinställningar anger användaren inställningar för en rad olika områden. Dessa inställningar sparas i en fil i hex-format (alltså inte läsbar text) som ligger under användarens standardkatalog för programinställningar. Om katalogen ligger på den lokala hårddisken är sökvägen normalt:

```
C:\Documents and Settings\<<ANVÄNDARNAMN>\Application Data\  
MapInfo\MapInfo\MAPINFOW.PRF
```

I samma katalog ligger bland annat en fil som återställer den senaste arbetsytan, ett par filer med serveradresser för geokodning och upptagningsområden, och från version 10 också en fil som sparar informationen om var användaren har dockat sina verktygsfält.

Andra kataloger och filer kopieras normalt för varje användare till följande underkatalog:
...\MapInfo\MapInfo\Professional\<<VERISON>\

Kataloger:

CustSymb	- anpassade symboler
ThmTmplt	- mallar för tematiska kartor
LayoutTemplate	- layout-mallar

Filer:

MAPINFOW.CLR	- färgpaletten
MAPINFOW.FNT	- MapInfos egna punktsymboler
MAPINFOW.PEN	- linjestilar
MIWMSservers.xml	- serverlistan för WMS-klienten
MIWFSservers.xml	- serverlistan för WFS-klienten
nviews.xml	- sparade vyer för verktyget Namngivna vyer

Grafiska mallar delas normalt av alla användare på samma dator och kopieras därför till:

```
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\  
MapInfo\MapInfo\Professional\<<version>\GraphSupport
```

Att ändra kataloger för program- och användarinställningar

Många av inställningarna är lämpliga att dela mellan alla MapInfo-användare i samma organisation, till exempel projektningsfilen och anpassade symboler. Därför finns möjligheten vid installation att göra en Arbetsgruppinstallation. Vill man i efterhand göra detta går man till menyn Alternativ > Användarinställningar > Kataloger

För att styra placeringen av i stort sett alla resurser vid installation, till exempel då programmet installeras på en gemensam server, används en fil kallad `mode.ini`. Detta förfarande beskrivs i manualen under installationsavsnittet.

